

GUIA RÀPIDA

Codis curts per a l'activació de serveis de xarxa.

Com utilitzar els codis: obre l'aplicació Telèfon, marca el codi indicat i prem la tecla de trucada.



1. CODIS CURTS PER A L'ACTIVACIÓ DE SERVEIS DE XARXA

CODI PIN Y PWD

PIN	
Canvi de PIN	**04actualPIN*nouPIN*nouPIN#
PWD	
Canvi de PWD Red	**03*330*actualPWD*nouPWD*nouPWD#

PWD per defecte: 0000.
Es recomana no utilitzar com a PWD les claus 111 ni 1234.

ACTIVACIÓ I DESVIAMENTS
A LA BÚSTIA DE VEU

Número curt de la bústia de veu
242

Número llarg de la bústia de veu
+34633242242

La bústia de veu és un servei compatible amb el servei d'avis de trucada perduda, tot i que, en aquest darrer cas, amb les excepcions

DESVIAMENT DE TRUCADES INCONDICIONAL	
Activar	*21nº de desviament#
Activar a la bústia de veu	*21*242#
Desactivar	#21#
Consultar status	*#21#

DESVIAMENT DE TRUCADES SI ESTÀ OCUPAT	
Activar	*67nº de desviament#
Activar a la bústia de veu	*67*242#
Desactivar	#67#
Consultar status	*#67#

Aquest desviament a la bústia de veu no permet activar l'opció d'avis de trucada perduda.

DESVIAMENT DE TRUCADES SI NO HI HA RESPOSTA	
Activar	*61nº de desviament#
Activar a la bústia de veu	*61*242#
Desactivar	#61#
Consultar status	*#61#

DESVIAMENT DE TRUCADES SI NO ESTÀ LOCALITZAT	
Activar	*62nº de desviament#
Activar a la bústia de veu	*61*242#
Desactivar	#62#
Consultar status	*#62#

Aquest desviament a la bústia de veu no permet activar l'opció d'avis de trucada perduda.

Guia ràpida

TRUCADA EN ESPERA

TRUCADA EN ESPERA	
Activar	*43#
Desactivar	#43#
Consultar status	*#43#

AVÍS DE TRUCADES PERDUDES

Número curt del servei de trucada perduda
556
Número llarg del servei
+34633633556

AVÍS DE TRUCADA PERDUDA SI ESTÀ OCUPAT	
Activar	*67*556#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

AVÍS DE TRUCADA PERDUDA SI NO ESTÀ LOCALITZAT SENSE BÚSTIA DE VEU	
Activar	*62*556#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

Aquests serveis d'avís no són compatibles si la bústia de veu s'ha activat per als mateixos supòsits de desviament.

BLOQUEIG DE TRUCADES SORTINTS

BLOQUEIG DE TRUCADES ENTRANTS	
Activar	*35*PWD#
Desactivar	#35*PWD#
Consulta status	*#35#

BLOQUEIG DE TRUCADES SORTINTS	
Activar	*33*PWD#
Desactivar	#33*PWD#
Consulta status	*#33#

BLOQUEIG DE TRUCADES INTERNACIONALS	
Activar	*331*PWD#
Desactivar	#331*PWD#
Consulta status	*#331#

ALTRES SERVEIS

TRUCADA AMB NÚMERO OCULT	
Activar sempre	*31#
Activar una vegada	#31#nº a trucar
Desactivar	*#31#
Consultar status	*#31#
TO DE TRUCADA	
Allargar el to de trucada	**61*242**temps del to de trucada en segons#